

הסרת תוכנת קורא מסך JAWS2019



לחץ פעם אחת על **מקש תפריט חלונות** והקלד את הפקודה **appwiz.cpl** ולחץ **enter**. בחלון רשימת התוכנות המותקנות, לחץ **enter** על **Freedom Scientific JAWS 2019**, בחר **הסר** והמתן לפתיחת חלון הסרת JAWS.

תמונה 1.1


להסרה מלאה, סמן את שתי תיבות הסימון ולחץ על כפתור **הסרה**. במידה ומותקנת גרסה קודמת שמיועדת לעבודה תקינה, **סמן רק את הסרת רכיבים משותפים**. בכל מקרה רישיון התוכנה לא יוסר מהמחשב אלא אם נמחקו תיקיות **Program Files** - Freedom Scientific.

תמונה 1.2

המתן לצילילי התקדמות הסרת JAWS.



תמונה 1.4, לחץ על כפתור כן להפעלת מחשבך מחדש.



תמונה 1.3, לחץ על כפתור סגירה



ההסרה הסתיימה.